

## ログイン

EC-CUBEには2種類の認証アカウントがあります。

1つはユーザーサイトに会員登録したアカウント。もう1つは管理サイトの管理者アカウントです。

認証にはSymfonyのFirewallという仕組みを利用しています。認証が必要なページはFirewallを超えないといけない(認証をクリアしなければいけない)というニュアンスです。

---

### security.yaml

認証に関する設定が記述されています。

EC-CUBEのページの動作を思い出しながら、設定を見ると何となく認証の仕組みが読み取れます。

以下に全文を記載します。

```
app/config/eccube/packages/security.yaml
```

#### (security.yaml)

```
security:
  encoders:
    Eccube\Entity\Member:
      id: Eccube\Security\Core\Encoder>PasswordEncoder
    Eccube\Entity\Customer:
      id: Eccube\Security\Core\Encoder>PasswordEncoder
  providers:
    id: Eccube\Security\Core\User\MemberProvider
  customer_provider:
    id: Eccube\Security\Core\User\CustomerProvider
  firewalls:
    dev:
      pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/
      security: false
  admin:
    pattern: '^/%eccube_admin_route%/'
    anonymous: true
    provider: member_provider
    form_login:
      check_path: admin_login
      login_path: admin_login
      csrf_token_generator: security.csrf.token_manager
```